

Обновление прошивки «DreamStalker Ultra» на iOS с помощью смартфона (iPhone) или планшета (iPad)

Как сохранить HEX-файл «прошивки» на iPhone или iPad (1-й вариант)

На вашем устройстве должно быть установлено приложение «Dropbox».

В разделе «Документы» группы VK (<https://vk.com/dream.ultra>) нажмите на ссылку нужной «прошивки».

Нажмите кнопку «Поделиться» и выберите «Открыть в Safari».

Нажмите кнопку «Поделиться» и выберите «Сохранить в Dropbox». Если «Dropbox» отсутствует в списке, то выберите «Еще» и разрешите показывать «Dropbox» в списке.

Откройте приложение «Dropbox», выберите файл прошивки, нажмите кнопку [ooo], нажмите «Экспортировать», нажмите «Открыть в...», нажмите «Сохранить в Файлы».

Откройте «Файлы» (это стандартное приложение, начиная с версии iOS11 и выше), найдите файл «прошивки» и просмотрите его (после этого он будет доступен автономно, и его можно будет использовать для загрузки на «DreamStalker Ultra»).

Как сохранить HEX-файл «прошивки» на iPhone или iPad (2-й вариант)

Через любой браузер настольного компьютера или ноутбука войдите в свой аккаунт на сайте iCloud (<https://www.icloud.com/#>), используя свой Apple ID. Выберите «iCloud Drive» и скопируйте в него файл «прошивки», загруженный из раздела «Документы» группы VK (<https://vk.com/dream.ultra>).

Затем следует открыть «Файлы» (это стандартное приложение iOS11), найти файл «прошивки» и просмотреть его (после этого он будет доступен автономно, и его можно будет использовать для загрузки на «DreamStalker Ultra»).

Автономная доступность файла прошивки

Внимание! Файл «прошивки» на вашем смартфоне или планшете должен быть доступен автономно, так как после подключения к Wi-Fi точке доступа «DreamStalker», вы отключаетесь от сети Интернет.

Учитывайте это, если захотите использовать какие-либо альтернативные варианты загрузки файла.

Загрузка прошивки (обновление программного обеспечения)

Способ загрузки «прошивки» с любого ноутбука, смартфона или планшета, имеющего встроенный Wi-Fi, на прибор «DreamStalker Ultra» подробно изложен в краткой инструкции «быстрый старт».